

## Hilfe

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 08. Mai 2010 um 09:18 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 08. Mai 2010 um 09:39 Uhr

---

- Nach eurer **Anmeldung** erhalte ich eine E-Mail und werde das entsprechenden Mitglied einstufen in:

1. **Registered** Angemeldeter Benutzer sind zuerst einmal registriert.

- **Autor** Kann Beiträge erstellen, diese müssen von Administratoren freigegeben werden

- **Editor** Kann Beiträge erstellen/editieren, diese müssen von Administratoren freigegeben werden

- **Publisher** Kann Beiträge erstellen/editieren, sind sofort auf der Seite sichtbar

- **Administrator** Kann auf der Administratorseite Änderungen der Seitengestaltung machen (nur der Vorstand)

- Die **Anmeldungsdaten** können jederzeit über "Benutzer-Einstellung" geändert werden. Ich habe die Seite auf deutsch umgestellt, bitte schaut nach ob ihr auch auf deutsch eingestellt seid.

- **Beiträge und Links** können nach der Anmeldung hinzugefügt werden.

- Ein **Beitrag** besteht immer aus dem **Intro** und dem **weiterlesen...**

Bitte dazu "Weiterlesen" anklicken und die horizontale Leiste an die Stelle schieben wo der Beitrag als Intro enden soll. Die Ansicht im Editor ist nicht immer identisch mit dem Aussehen im Block / Beitrag, da sie von der Fenstergröße des Browsers und der Auflösung des Bildschirms abhängt. Also bitte nicht zu viel Formatierung erzwingen.

Bei älteren Beiträgen bitte das Erstellungsdatum zurücksetzen! Am besten gleich auch das Veröffentlicht-Datum.

Die Beiträge werden in **Bereich** (Section) und **Kategorie** (Category) eingeteilt. Ein Beispiel dazu:

- Arbeitskreis Bild -> Das jeweilige Mitglied (Für jedes Mitglied ist eine Kategorie eingerichtet in der er seine Beiträge einstellt.)

- Der Kukuk -> Aktuelles (Hier sind die Beiträge des Kukuk.)

- **Dateien** bitte ohne Sonderzeichen und Leerzeichen benennen. Z.B. Ein grüner Engel.jpg -> ein\_gruener\_engel.jpg

- **Bilder** müssen über "Bild" (siehe unten im Editor) vorher auf den Server geladen werden. Dies geschieht über "Bild" -> "Durchsuchen" das Bild aussuchen und dann "Upload starten" wählen. Jetzt ist das Bild auf dem Server verfügbar.

Umbbedingt vorher in das entsprechende Verzeichnis wechseln -> z. B. presse. Wer nicht sortiert, der findet nachher nichts.

Bitte vorher in **640x480 mit 80% als jpg** konvertieren. Zur Darstellung im Internet reicht diese "Pixelgröße" völlig aus. Dies kann einfach mit

[IrfanView](#)

gemacht werden (kostenlos aus dem Internet).

1. Für die Darstellung der Beiträge im "Blog" ist es wichtig unter 

## Hilfe

Geschrieben von: Administrator

Samstag, den 08. Mai 2010 um 09:18 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 08. Mai 2010 um 09:39 Uhr

---

auf der Registerkarte "Appearance" die Größe des Bildes auf eine maximale Breite von 300 zu setzen. Innerhalb eines Textes können diese auch kleiner gesetzt werden, da die Bilder wie nachfolgend beschrieben auch größer dargestellt werden können.

Ich setze in dieser Registerkarte

- Ausrichtung links/rechts
- Breite
- 300 für großes Bild über Text
- 160 für Bild innerhalb von Text

- Horizontaler Abstand 5
- Rand 1

Damit die Bilder auch groß dargestellt werden können mache ich einen Link über die Registerkarte PopUp. Damit wird ein separates kleines Fenster geöffnet in dem das Bild dargestellt wird.

- JavaScript ein Häkchen
- URL vorher aus Bildbearbeitung kopieren z. B. images/stories/presse/bild.jpg
- Fenstername Bild
- Größe 640x480

- **Textformatierung** bitte sehr sparsam nutzen. Ich benutze nicht die Formatvorlagen mit Heading 1 usw. da diese in den unterschiedlichen Browsern auch unterschiedlich gewertet werden. Ansonsten kann alles wie in Word bearbeitet werden.

**Tabellenformatierung** beim kopieren/einfügen aus anderen Programmen bitte nachbearbeiten. Innerhalb einer Tabelle sind die beiden weiteren Symbole aktiv. Mit diesen können die jeweilige Zeile(n) oder Zelle(n) bearbeitet werden. Danach folgen die Einfügen/Löschfunktionen für einzelne Zeilen/Spalten. Dies ist alles etwas gewöhnungsbedürftig.

Auch das zusammenführen von einzelnen Zellen ist etwas umständlich. Ihr müsst einfach von der Zelle aus in der ihr euch befindet die Anzahl der Zellen in der Reihe (Rows) / Spalte (Columns) eintragen.

**Bitte keine Spaltenbreiten usw erzwingen**, da der Beitrag vom System formatiert wird. Ich setze nur "Cellpadding" auf 5. Damit wird ein Abstand zwischen den einzelnen Texten gesetzt.